

E-Mail-Verteiler

Das Modul E-Mail-Verteiler ist eine Übersicht, über die (im Kontakt) zugewiesenen E-Mail-Verteiler. Eine detaillierte Einarbeitung in E-Mail-Verteiler finden Sie im Kapitel [E-Mail-Verteiler](#).

Wenn Sie sich im Datensatz eines Kontakts befinden, sehen Sie rechts im Datenbereich unter anderem das Modul **E-Mail-Verteiler**.

Das Modul für E-Mail-Verteiler muss dazu in den **ounuo** Einstellungen aktiviert sein.

The screenshot displays the ounuo CRM interface. On the left, a sidebar shows a navigation menu with sections for 'GRUPPEN', 'ORGANISATIONEN', and 'PERSONEN'. The 'ORGANISATIONEN' section is expanded, and 'Baumfreunde Deutschland e.V.' is selected. The main area shows contact details for 'Baumfreunde Deutschland e.V.', including contact information and a list of 'Zugeordnete Personen'. On the right, the 'E-Mail-Verteiler' module is active, showing a list of email distribution lists with their status and associated email addresses. Below this, an 'Einladungen' section shows a list of invitation messages.

Verteilername	Status	Details
Baumfreunde alle Mitglieder	nicht abonniert	
Test E-Mail-Verteiler	nicht abonniert	facker2@privat.de über Testgruppe
Test E-Mail-Verteiler (im System, nicht zugewiesen)	nicht abonniert	
Test E-Mail-Verteiler (zugewiesen, inaktiv)	inaktiv	frauke.acker@geschaeftlich.de

E-Mail-Verteiler zuweisen

Hier sehen Sie alle vorhandenen E-Mail-Verteiler des Systems und die Zuweisungen zu dem gewählten Kontakt.

E-Mail-Verteiler

Baumfreunde alle Mitglieder

+ nicht abonniert

Test E-Mail-Verteiler

+ nicht abonniert

Test E-Mail-Verteiler (im System,
nicht zugewiesen)

+ nicht abonniert

Test E-Mail-Verteiler
(zugewiesen, inaktiv)

- **inaktiv** frau.acker@geschaefftlich.de

+ weitere E-Mail eintragen

Test E-Mail-Verteiler
(zugewiesen)

- **aktiv** frau.acker@geschaefftlich.de

+ weitere E-Mail eintragen

**Im System vorhandene
E-Mail-Verteiler**

**Zugewiesene
E-Mail-Verteiler**

Die Zuweisung kann auf verschiedene Arten erfolgen:

- Über eine Gruppe: sollte der Kontakt in einer Gruppe sein, welche dem E-Mail-Verteiler zugewiesen wurde, so wird die Haupt-E-Mail-Adresse des Kontaktes automatisch in den Verteiler aufgenommen.
- Über einzelne E-Mail-Adressen: Klicken Sie hierzu auf das + Zeichen und wählen Sie bei mehreren möglichen E-Mail-Adressen die gewünschte E-Mail-Adresse aus. Diese wird dann direkt als aktiv markiert.

Sie können per Klick auf *aktiv* auch eine Zuweisung deaktivieren, sie wird dann *inaktiv*. Dies ist beispielsweise nützlich, um trotz Gruppenzuweisung zu dem Verteiler keinen aktiven Eintrag zu haben.

Nicht zugewiesene E-Mail-Verteiler sind mit *nicht abonniert* markiert.

E-Mail-Verteiler

Baumfreunde alle Mitglieder

+ nicht abonniert

Test E-Mail-Verteiler

f.acker@privat.de

Test E-Mail-Verteiler (im System,
nicht zugewiesen)

frau.acker@geschaefftlich.de

Test E-Mail-Verteiler
(zugewiesen, inaktiv)

- **inaktiv** frau.acker@geschaefftlich.de

+ weitere E-Mail eintragen

Test E-Mail-Verteiler
(zugewiesen)

- **aktiv** frau.acker@geschaefftlich.de

+ weitere E-Mail eintragen

Das Recht "E-Mail-Verteiler und Versand möglich" in der Benutzerverwaltung beschränkt nur die Bearbeitung und den Versand von E-Mail-Verteilern an sich, nicht die Zuweisung von Kontakten zu Listen.

Die Zuweisung zu einem E-Mail-Verteiler erfolgt anhand der E-Mail-Adresse. Eine Änderung der E-Mail in einem Kontakt entfernt keine Verteiler-Zuweisungen, welche nicht über eine Gruppe automatisch die Haupt-E-Mail-Adresse nutzen!

Soll eine E-Mail-Adresse inklusive manueller Verteiler-Zuweisungen angepasst werden, so sind erst die Verteiler-Zuweisungen zu entfernen, dann die E-Mail-Adresse anzupassen und die Zuweisungen neu zu setzen.

Das könnte Sie auch interessieren:

- [Gruppe anlegen](#)
- [E-Mail-Verteiler](#)

Revision #50

Created 24 February 2025 08:16:33 by Eduard

Updated 1 December 2025 08:50:58 by Eduard